



🫜 MAC OS 설정 매뉴얼

- Mac OS를 사용하는 기기에서 무선랜을 사용하기 위한 네트워크 설정 화면입니다.
 공유기 Service Wi-Fi 연결 설정과 동일하며, 최초 연결 수행 이후 자동 연결 됩니다.
- 1. 네트워크 환경설정 열기





🛜 MAC OS 설정 매뉴얼

2. 상태 확인 및 SANGMYUNG 이름 선택

 ● ○ ● ○ 모두 보기 	네트워크	● ●<	Q.
	환경: 자동 🗘	AirPort	
● AirPort 자체 할당 IP 중 ● Bluetooth 연결 안됨	상태: 컵 AirPort 끔 AirPort은(는) 자체 할당된 IP 주소를 가지고 있으 며 인터넷에 연결할 수 없습니다.	AirPort TCP/IP DNS WINS AppleTal ▶ 사용자 프로파일 사용자 이름	k 802.1X 프록시 이더넷
● 이더넷 연결 안됨	② 네트워크 이름: SANGMYUNG	암호	
 ● FireWire 연결 안됨 ● Bluetooth PAN ● 연결 안됨 	▼ 새로운 네트워크 연결 요청 알고 있는 네트워크에 자동으로 연결됩니다. 사용 가능한 알고 있는 네트워크가 없다면, 새로운 네트 워크에 연결하기 전에 묻습니다.	우선 네트워크 인증	· 활성화 프로토콜 - TTLS - TLS - EAP-FAST - PEAP - LEAP
+ - \$-	3 ✓ 메뉴 막대에서 AirPort 상태 보기	+ -	<mark>에 MD5</mark> 구성
📔 더 이상 변경하지 않으려	견 자물쇠를 클릭하십시오. 도와주세요 복귀 적용	(5) 사용자 프로파일 추가 로그인 윈도우 프로파일 추가 이스템 정보 추가	(취소) (승인

무선 랜 카드 및 서비스가 정상적으로 동작 중인지 확인
 네트워크 이름 SANGMYUNG 선택
 고급 클릭

④ 802.1X 클릭

⑤ 사용자 프로파일 추가

3. 인증 종류 설정

🛜 MAC OS 설정 매뉴얼

4. 계정 입력 및 세부 사항 설정

5. 인증 검사



- ④ 무선 네트워크 SANGMYUNG 선택
- **5** 인증 PEAP 만 선택
- 6) '승인' 클릭



6. 적용 후 SANGMYUNG 연결 완료



적용 클릭

※ 연결이 안될 시에는 AirPort 끔 --> AirPort 켬 --> 인증

